



Configuration WIFI – Windows VISTA :

1) Mettre en place une connexion avec un adaptateur :

_ Tout d'abord démarrez votre ordinateur puis lancez le cd d'installation fournit avec votre matériel, puis suivez les instructions à l'écran pour installer le driver.

_ A présent branchez votre adaptateur (pour une carte PCI (interne), il est nécessaire d'éteindre l'ordinateur afin de la mettre en place).

2) Connexion de l'adaptateur à votre point d'accès wifi. (box ou routeur wifi)

_ Cliquez droit sur l'icône « Connexion réseau », en bas à droite de l'écran près de l'heure. (Les deux écrans d'ordinateur cochés par une croix). Puis, cliquez gauche sur connexion à un réseau. Une fenêtre du même nom apparaît.

_ Il faut maintenant cliquer sur « Actualiser la liste des réseaux » (deux petites flèches bleus sur la droite), afin de détecter les réseaux sans fil à portés.

_ Dans le rectangle blanc se trouve une liste des périphériques sans fils en fonction. Par exemple : Livebox-007. Il vous suffit maintenant de cliquer deux fois à gauche, de façon rapide, sur le nom du point d'accès correspondant à votre box.

(S'il s'agit d'une Livebox, il peut être nécessaire d'appuyer sur le bouton « reg » situé au-dessous de celle-ci, ou bien sur le bouton 1 pour les Livebox de marque inventel et le bouton « wifi » pour les nouvelles livebox plus petite et en forme de Livre. Renouvelez la dernière étape.)

_ Une fois le point d'accès sélectionné, une petite fenêtre apparaît. Il faut maintenant entrer la clé de sécurité appelée aussi clé wep ou wpa, généralement située sous la box ou sur le carnet de celle-ci. Cette clé est composée de 26 caractères : A à F et de 0 à 9, sauf pour certaines clés wpa ne comprenant que des lettres (tout l'alphabet est utilisé). Vous pouvez cocher la case « afficher les caractères » afin de voir ce que vous allez écrire. Il peut être conseillé de noter la clé au préalable dans un fichier texte et ensuite d'effectuer un copier/coller afin de ne pas laisser place à une éventuelle erreur.

_ Cliquez ensuite sur le bouton « Terminer », puis « Fermer ». Votre Box est connectée.

Alexis LAUNAY
ITComputer

Votre spécialiste en informatique.